

Nastavení telefonů Windows Mobile



Tento návod popisuje konfiguraci mobilního telefonu, založeného na platformě Windows Mobile (Pocket PC / Smartphones) a jeho nastavení pro komunikaci s Microsoft Exchange serverem **Profiemail.cz**. Podmínkou pro jeho používání je vytvořený účet na serveru Profiemail.cz a uživatelské přihlašovací údaje. Nezbytným předpokladem je také aktivace datových služeb (GPRS / HSCSD / UMTS / HSDPA...) u vašeho mobilního operátora, nebo služba WiFi. Více informací získáte u vašeho poskytovatele mobilních služeb.


Níže uvedený postup a obrazovky jsou vytvořeny v telefonu s Windows Mobile 6. Ve starších operačních systémech se mohou jednotlivé obrazovky nepatrně lišit. Postup nastavení je však totožný.

Podporovány jsou operační systémy / mobilní platformy:


- Windows Mobile 2003 Second Edition
- Windows Mobile 5.0
- Windows Mobile 5.0 s balíčkem MSFP (AKU-2)
- Windows Mobile 6

Telefon můžete nakonfigurovat pro komunikaci se serverem Profiemail.cz také prostřednictvím průvodce připojením k Exchange serveru v aplikaci ActiveSync a PC, připojeného přes USB kabel k telefonu. Více naleznete v příručce o aplikaci Microsoft ActiveSync nebo na <http://www.microsoft.com/cze/windowsmobile/default.mspx>.

1) Ve vašem telefonu spusťte aplikaci ActiveSync (Nabídka **Start** – **ActiveSync**)



2) Po spuštění aplikace klikněte na Nabídka a volbu **Přidat zdroj serveru**



3) Vyplňte adresu Exchange serveru Profiemail.cz **posta.profiemail.cz**, povolte **šifrované připojení (SSL)**. Pokračujte stisknutím **Další**.

Upravit nast. serveru

Adresa serveru:

Poznámka: Tato je adresa serveru aplikace Outlook Web Access.

Tento server vyžaduje šifrované připojení (SSL)

Storno

Další

4) Zadejte své přihlašovací jméno ve tvaru, určeném pro mobilní zařízení* a heslo na server Profiemail.cz. Povolte volbu **Uložit heslo** pro pozdější synchronizace, které tak již budou probíhat automaticky. Pokračujte stisknutím **Další**.

Informace o uživateli

Uživ. jméno:

jan.novak_profiemail.cz

Heslo:

Doména:

PROFIEMAIL

Uložit heslo

Zpět

Další

***POZOR** Uživatelské jméno je nutné do telefonu zadávat ve tvaru, určeném pro mobilní zařízení. V tomto tvaru je znak „@“ nahrazen znakem „_“. Úplný tvar vašeho přihlašovacího jména pro mobilní zařízení naleznete na www.profiemail.cz – odkaz SPRÁVA ÚČTU.

Používáte-li vlastní doménu, bude vaše uživatelské jméno ve tvaru jméno.příjmení_firma.cz (např. jan.novak_firma.cz). V poli doména na obrazovce s přihlašovacími údaji (4) vyplňte doménu PROFIEMAIL.

5) Vyberte požadované položky, jež chcete do telefonu synchronizovat. U položek **Kalendář** a **E-mail** můžete upřesnit jejich detailnější nastavení (časové rozpětí a velikost synchronizovaných dat)**. Toto nastavení najdete pod tlačítkem **Nastavení** a **Upřesnit**. Po stisknutí tlačítka **Dokončit** je konfigurace dokončena.



Vyberte data k synchronizaci:


- Kontakty
- Kalendář
- E-mail
- Úkoly



6) Nyní je konfigurace hotová a můžete spustit synchronizaci stisknutím tlačítka **Spustit**. První synchronizace může trvat i několik minut, v závislosti na objemu dat ve Vaší poštovní schránce a typu datového připojení telefonu k serveru (GPRS / UMTS / WiFi...). Další synchronizace již budou probíhat podle nastaveného plánu, případně mohou být vyvolávány ručně.



Microsoft Exchange

 E-mail: Zpracování

Synchronizace



Zastavit

Nabídka

**Nastavit si můžete velikost a stáří synchronizovaných mailů do telefonu a velikost jejich případných příloh. Tyto přílohy se stahují do paměti telefonu. Je-li příloha větší, než nastavena hodnota, nebude stažena automaticky a v případě potřeby je možné ji označit a stáhnout dodatečně. Dále je možné nastavit velikost synchronizovaného kalendáře a výchozí zdroj dat v případě konfliktu (server nebo telefon).

7) Po spuštění synchronizace můžete být dotázáni, zda chcete využívat tzv. Direct Push, neboli technologii, při které je mobilní zařízení neustále připojeno k poštovnímu serveru. Nové položky tak budou okamžitě doručovány na mobilní zařízení. Toto nastavení může mít vliv na vyšší náklady na datový přenos. Informujte se proto u svého poskytovatele mobilních služeb.

ActiveSync 

Informace

Zařízení může automaticky synchronizovat při každém doručení položky (například e-mailu) na server Exchange nebo při každé změně položky na serveru Exchange. Chcete, aby program ActiveSync upravil plán synchronizace tak, aby byl Exchange Server stále aktuální?

Ano



Ne

8) Nechcete-li využívat okamžitou aktualizaci a synchronizaci dat, můžete si nastavit časový plán automatické synchronizace. V tomto nastavení se bude mobilní telefon automaticky připojovat k serveru v nastavených časových intervalech. Toto nastavení naleznete na hlavní obrazovce aplikace ActiveSync, po stisknutí **Nabídka** a volby **Plán*****.



Plán 

Plán synchronizace

Ve špičce:

Každých 30 minut  

Mimo špičku:

Každé 4 hodiny  

Použít výše uvedené nastavení během roamingu

Odeslat/přijmout po klepnutí na tlačítko Odeslat

Hotovo

Nabídka

***Časová špička je ve výchozím stavu nastavena na pracovní dny pondělí - pátek, v době 8:00 – 18:00. Rozmezí této časové špičky si můžete sami nastavit (pracovní dny, víkendy, skupiny jednotlivých dnů, časové omezení špičky od - do) po stisknutí **Nabídka** a **Špička** na obrazovce časového plánu automatické synchronizace (8).

Synchronizace je plně oboustranná, tedy každá změna (např. nová položka, výmaz položky), provedená na straně poštovního serveru / klienta (MS Outlook příp. jiný klient), bude provedena i na straně druhé (mobilní zařízení) a obráceně. Při první synchronizaci budou do mobilního telefonu ve výchozím nastavení automaticky synchronizovány požadované položky ze serveru, resp. data, které již na serveru nebo v klientu (MS Outlook) máte. Doporučujeme tedy zkontrolovat, nejsou-li již v daném mobilním zařízení nějaká data (kalendář, kontakty), např. z předchozího užívání. V opačném případě dojde k jejich vzájemné replikaci a zdvojení.